

Bestandsbuchungen im Verkauf anhand ausgewählter Beispiele

Angebote

In Angeboten gibt es keine Bestandsabbuchungen. Diese erfolgt erst mit Kopieren oder Umwandeln des Angebotes in eine Bestellung.

Bestellungen

Übernahme des Artikels in die Bestellung (bei ausreichendem Bestand im Lager)

- Abbuchung der Menge aus Bestand
- Zubuchung der Menge In Abwicklung

Die Belegposition hat in der Spalte **V** einen Haken.

Die Bestandsbuchung erfolgt bereits mit Übernahme in den Beleg (nicht erst mit dem Speichern des Beleges).

Übernahme des Artikels bei fehlendem Bestand

- der Artikel wird als vorbestellt übernommen (Spalte **V** ohne Haken, Zeile wird **rot** angezeigt), es erfolgt keine Bestandsbuchung

Auflösen der Vorbestellung

Das Auflösen erfolgt aus dem Reservierten Bestand (Vorrang) und dem Bestand. Die Menge wird dort abgebucht und In Abwicklung zugebucht.

Reservieren von Belegpositionen

Wird in der Bestellung die Position auf vorbestellt gesetzt, wird die Menge aus In Abwicklung abgebucht und in den Bestand gebucht.

Löschen von Bestellungen

Die mit der Bestellung erfassten Bestände werden aus In Abwicklung abgebucht und in den Bestand gebucht.

Rechnungen

Rechnungsdruck

Mit dem Druck der Rechnung wird die Menge der in der Bestellung erfassten Bestände aus In Abwicklung abgebucht.

Stornieren einer Rechnung

Die Mengen werden in den Bestand zurückgebucht (nicht für Vorfakturierungen).

Gutschriften

Gutschriften aus Rechnungen

Wird die Gutschrift durch das Kopieren einer Rechnung oder über Menü **Verkauf / Beleg / Neu** erstellt, wird die Belegposition mit dem Speichern der Gutschrift entweder in den Bestand oder in den Reparaturbestand gebucht:

- Haken in Spalte **B**: in den Bestand
- kein Haken in Spalte **B**: in den Reparaturbestand

Gutschriften aus Werkstattaufträgen

Wird die Gutschrift durch Umwandeln eines Werkstattauftrages erstellt, erfolgt hier keine Bestandsbuchung mehr. Die Buchung in das eigene Lager erfolgte bereits im Werkstattauftrag.

Werkstattaufträge

Kennzeichnung des Bestandes anhand der Spalte K

R - Kundenartikel, berührt nicht den Lagerbestand

A - Ausgang des Kundenartikels, ebenfalls ohne Bestandsbuchung

T - Kundenartikel wurde in den Reparaturbestand gebucht

B - Kundenartikel wurde in den Bestand gebucht

T und B: die Bestandszubuchung erfolgt mit Übernahme der Position in den Werkstattauftrag.

Ändern der Kennzeichnung (über Menü Verkauf / Position / Austausch bzw. Tastenkombinationen)

R → T - Buchung der Menge in den Reparaturbestand

R → B - Buchung der Menge in den Bestand

T → R - Abbuchung der Menge aus dem Reparaturbestand

B → R - Abbuchung der Menge aus dem Bestand

Ausgang des Kundenartikels

Der Kundenartikel (R-Artikel) ist für den Ausgang zu kopieren (Tastenkombination Strg+Einfg), Spalte **K**: R → A

Dabei erfolgt keine Bestandsbuchung.

Ausgang nach Lagerzubuchung



Wurde der Kundenartikel in Ihren Bestand oder Reparaturbestand gebucht (T oder B), muss der Artikel, den der Kunde erhält, aus Ihrem Lager gebucht werden:

Für diese Position muss im Listenfeld 'A - Artikel' (oder E für Ersatzteil) vor der Artikelsuche ausgewählt werden.

Mit Übernahme in den Werkstattauftrag wird die Menge aus dem Bestand abgebucht und In Abwicklung zugebucht. Die Spalte **K** ist für diesen Artikel leer.